



MANUAL DE INSTALACIÓN DE OUTLOOK

1. Abrimos nuestro Outlook y nos dirigimos a la pestaña que nos dice **ARCHIVO**.




2. De ahí se nos desplegará una interfaz como la siguiente, de la cual seleccionamos la pestaña de **Agregar cuenta**



3. Ahora nos arrojará una ventana donde nosotros seleccionamos:

- **Configuración manual o tipos de servidores adicionales.**


Después le damos **Siguiente >**



4. Ahora seleccionamos el apartado de

- **POP o IMAP**

Le damos en **Siguiente >** nuevamente.



5. Ahora mostrara una ventana la cual tenemos que rellenar con la información de nuestro correo (Información que te podemos proporcionar si es el caso), la sig. Imagen muestra un ejemplo. Después de completar los campos ahora vamos al apartado de

Más configuraciones...

Cambiar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiete > Cancelar

Nota: en el apartado de **Tipo de cuenta** es importante que selecciones POP3, también es importante comentar que en la los campos donde dice @tudominio.com debe de ir @el_dominio_de_tu_empresa

5.1 Si la configuración no te sirve intenta poniendo en servidor de correo entrante y saliente host4.vitaminaonline.com.mx


Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión


6. los mostrara una ventana de configuración de correo electrónico de Internet donde seleccionaremos la pestaña de servidor de salida y llenamos la casilla de

- **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación.**

De ahí nos pasamos a la pestaña de **Avanzadas**.




7. Estando en la pestaña de Avanzadas, lo que tenemos que hacer es verificar que los puertos sean **(IMAP):143** y el **(SMTP): 587**, si no están hay que cambiarlos como en la imagen.




Una vez terminado estos pasos le damos **Aceptar** y después en **Probar configuración de la cuenta**

8. Ahora nos mostrara una ventana como la sig. En donde las palomitas verdes indican que el proceso está completado correctamente, si es así le damos **Cerrar** y al momento nos arrojará una ventana donde dice ¡Hemos terminado!



Si nos arrojará una ventana como la sig. Entonces quiere decir que anexamos información errónea o que nos pasamos un paso por alto. Para lo cual se recomienda hacer nuevamente, y detenidamente el proceso de configuración.

Si te muestra una ventana como la siguiente, te recomiendo ir al paso 5.1



Espero les haya servido esta información.