


MANUAL DE INSTALACIÓN DE OUTLOOK

1. Abrimos nuestro Outlook y nos dirigimos a la pestaña que nos dice **ARCHIVO**.



2. De ahí se nos desplegará una interfaz como la siguiente, de la cual seleccionamos la pestaña de **Agregar cuenta**



3. Ahora nos arrojará una ventana donde nosotros seleccionamos:

- **Configuración manual o tipos de servidores adicionales.**

Después le damos **Siguiente >**

Agregar cuenta

Configuración automática de la cuenta
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

Cuenta de correo electrónico

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

4. Ahora seleccionamos el apartado de

- **POP o IMAP**

Le damos en **Siguiente >** nuevamente.

Agregar cuenta

Elegir servicio

Microsoft Exchange Server o servicio compatible
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz

Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

POP o IMAP
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

< Atrás Siguiente > Cancelar

5. Ahora mostrara una ventana la cual tenemos que rellenar con la información de nuestro correo (Información que te podemos proporcionar si es el caso), la sig. Imagen muestra un ejemplo. Después de completar los campos ahora vamos al apartado de

Más configuraciones...

Cambiar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: Nombre
Dirección de correo electrónico: ejemplo@tudominio.com

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: mail.tudominio.com
Servidor de correo saliente (SMTP): mail.tudominio.com

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: ejemplo@tudominio.com
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
 Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nota: en el apartado de **Tipo de cuenta** es importante que selecciones POP3, también es importante comentar que en la los campos donde dice @tudominio.com debe de ir @el_dominio_de_tu_empresa


5.1 Si la configuración no te sirve intenta poniendo en servidor de correo entrante y saliente host4.vitaminaonline.com.mx

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: host4.vitaminaonline.com.m
Servidor de correo saliente (SMTP): host4.vitaminaonline.com.m


6. los mostrara una ventana de configuración de correo electrónico de Internet donde seleccionaremos la pestaña de servidor de salida y llenamos la casilla de

- **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación.**

De ahí nos pasamos a la pestaña de **Avanzadas**.




7. Estando en la pestaña de Avanzadas, lo que tenemos que hacer es verificar que los puertos sean **(POP3)110 y el (SMTP): 587 EN TLS**, si no están hay que cambiarlos como en la imagen.




Una vez terminado estos pasos le damos **Aceptar** y después en **Probar configuración de la cuenta**

8. Ahora nos mostrara una ventana como la sig. En donde las palomitas verdes indican que el proceso está completado correctamente, si es así le damos **Cerrar** y al momento nos arroja una ventana donde dice ¡Hemos terminado!



Si nos arroja una ventana como la sig. Entonces quiere decir que anexamos información errónea o que nos pasamos un paso por alto. Para lo cual se recomienda hacer nuevamente, y detenidamente el proceso de configuración.

Si te muestra una ventana como la siguiente, te recomiendo ir al paso **5.1**



Espero les haya servido esta información.