

Configuración Outlook 2016 IMAP HOST 4


MANUAL DE INSTALACIÓN DE OUTLOOK

1. Abrimos nuestro Outlook, llenamos el campo con nuestro correo electrónico y seleccionamos permitir configurar manualmente mi cuenta

X

Bienvenido a Outlook

Escriba una dirección de correo electrónico para configurar la cuenta.



ejemplo@tudominio.com.mx

Opciones avanzadas

Permitirme configurar manualmente mi cuenta

Conectar

2. De ahí se nos desplegará una interfaz como la siguiente, de la cual seleccionamos la opción de **IMAP**



Elegir el tipo de cuenta



3. Ahora nos arrojará una ventana como la siguiente y la llenamos con los datos personalizados, es decir, donde dice **mail.tudominio.com** ahí irá

Correo entrante

Servidor Puerto

- Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)
- Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente

Servidor Puerto

Método de cifrado

- Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Entrega de mensajes

Utilizar un archivo de datos existente

Siguiente

3.1 Si la configuración no te sirve, ahora intenta poniendo en servidor de correo entrante y saliente **host4.vitaminaonline.com.mx** como en la imagen

Correo entrante

Servidor Puerto

Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente

Servidor Puerto

Método de cifrado

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Entrega de mensajes

Utilizar un archivo de datos existente

Siguiente

3.2 Si la configuración sigue sin tener éxito, intenta con los siguientes datos: Servidor: **mail.tudominio.com.mx** Puerto: **993**.

Correo entrante

Servidor Puerto

Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente

Servidor Puerto

Método de cifrado

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Entrega de mensajes

Utilizar un archivo de datos existente

Siguiente

4. En la siguiente ventana te pedirá la contraseña de tu correo electrónico, la ingresas y oprimas **conectar**.

Escriba la contraseña de ejemplo@tudominio.com.mx

Conectar

5. Si todo está configurado correctamente nos arrojará una ventana como la siguiente y habremos finalizado la configuración.

Probar la configuración de la cuenta

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener


Cerrar

Tareas Errores

| Tareas | Estado |
|---|------------|
| ✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr... | Completado |
| ✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p... | Completado |

NOTA Si nos arroja una ventana como la sig. Entonces quiere decir que anexamos información errónea o que nos pasamos un paso por alto. Para lo cual se recomienda hacer nueva y detenidamente el proceso de configuración.

Si te muestra una ventana como la siguiente, dirígete al paso **3.1** o **3.2**



Espero les haya servido esta información